

Ба 54874

Пралетары ўсіх краін, злучайцеся!

УПРАВА МЭХАΝІЗАЦЫІ І МАТАРЫЗАЦЫІ РСЧА

ДАВЕДНІК

М Э Х А Н І З А В А Н Ы Х
І МАТАРЫЗАВАНЫХ ВОЙСК РСЧА

БАЯВОЕ ЎЖЫВАНЬНЕ ТАНКАЎ

ДЗЯРЖАЎНАЕ ВАЕННАЕ ВЫДАВЕЦТВА БССР
М Е Н С К


1933

Б 54874

Бел. адзел.

1994 г.






Ба 54874

Пралетары ўсіх краін, злучайцеся!

УПРАВА МЭХАНІЗАЦЫІ І МАТАРЫЗАЦЫІ РСЧА



ДАВЕДНІК

М Э Х А Н І З А В А Н Ы Х
І МАТАРЫЗАВАНЫХ ВОЙСК РСЧА

БАЯВОЕ ЎЖЫВАНЬНЕ ТАНКАЎ

Выняткі са статутаў РСЧА
складзены тактычным
цыклем БТКУКС

ДЗЯРЖАЎНАЕ ВАЕННАЕ ВЫДАВЕЦТВА БССР
МЕНСК

1933

Ба 54874

Літапрацоўка П. Барсукоў
Корэктар Б. Фрыдланд
Тэхрэдактар А. Невяровіч
Здана ў друкарню 22/XI—32 г.
Падпісана да друку 8/I—33 г.
Набрана брыгадай Шмерковіча
Адк. кор. друк. Міхалевіч

Заказ № 2879. 3.000 (1¹/₈ арк.) Уп. Галоўлітбелу №а1119.

Друкарня імя Сталіна

25.04.2009

УСТУП.

Даведнік становіць сабой прыведзеныя ў пэўную сыстэму выняткі з ПС—29, БСП—27, ч. II; БСА—27, ч. II і БСК, ч. II, р. 1—29, у адносінах баявога ўжывання танкаў.

У даведніку няма ўказанняў аб тэхніцы работы танкаў, а таксама не закрануты пытаньні выведкі, кіраўніцтва і сувязі ў танкавых часьцях і падразьдзяленьнях. Гэтыя пытаньні не асьветлены вышэйуказанымі статутамі, і дказ на іх да выхаду баявога статуту танкаў трэба шукаць у спэцыяльнай літаратуры, а ў адносінах выведкі, кіраўніцтва і сувязі—у „Временной инструкции по боевому применению танков“.

Пытаньні глыбокай тактыкі, натуральна, не змаглі знасьці адбітку ў нашых статутах. Без асьвятленьня пытаньняў глыбокай тактыкі даведнік быў-бы няпоўным і не даваў-бы ўяўленьня аб асноўных афіцыйных устаноўках па баявым ужываньні танкаў. Выхадам са становішча зьявілася ўвядзеньне ў даведнік у форме заўваг раду вынятак з афіцыйных указаньняў па баявым ужываньні танкаў.

Неабходна адзначыць, што ва ўсіх выпадках, калі напэўна высветлілася мэтазгоднасьць ужываньня танкаў, нашы статуты гэта падкрэсьліваюць, што-ж датычыцца маршаў і ахаваньня агульнавайсковых злучэньняў, то ПС—29 гаворыць пераважна аб ужываньні бронясіл наогул, не падкрэсьліваючы работу танкаў, але і не адмаўляючы яе магчымасьці; гэта тлумачыцца недастат-

ковим висвітленьм магчымасцяй танкаў да 1929 г. У сучасны момант пры вырашэнні пытанняў аб маршах і ахаванні агульнавайсковых злучэнняў неабходна ацэньваць сучасны стан танкаў (іх тэхніку і тактыку).

Усё, што ёсць у ПС—29 і ў БСК, ч. II, р. 1—29 адносна танкаў, у даведніку дадзена.

З БСК—27, ч. II, узята толькі тое, што не ахоплена ПС—29.

З БСА—27 зьмешчаны толькі выняткі з арт. 82, 84 і 231; у астатніх сваіх артыкулах гэты статут не закранае пытанняў аб танках.

Даведнік укладзены па разьдзелах бою з дапасаваньнем да парадку ў ПС—29.

Зьмест статутаў натуральна вызначыў сыстэму выкладаньня і класыфікацыю пытанняў.

*Управа матарызацыі
і механізацыі РСЧА.*

І. АСНОВЫ БАЯВОГА ЎЖЫВАНЬНЯ ТАНКАЎ.

1. Баявыя ўласцівасці танкаў.

„Танкі здольны рухацца без дарог і руйнаваць штучныя перашкоды; пры ўжываньні масамі яны зьяўляюцца магутнай зброяй зьнішчэньня агнявых сродкаў праціўніка і жывой сілы, дзействуючы з пяхотай і коньніцай“ (ПС—29, арт. 9).

„Танкі ня могуць захапіць і ўтрымаць за сабой мясцовасць; яны могуць толькі палегчыць гэту задачу пяхоце, якая застаецца рашучым родам войск“ (ПС—29, арт. 210).

Сучасныя танкі характарызуюцца наступным:

а) агонь танкаў сапраўдны толькі да 400 м з прычыны вельмі слабой прыцэльнасці агню і вялікага рассявання;

б) весці назіраньне з танкаў вельмі цяжка, асабліва па баках танкаў, што назбаўляе іх магчымасці дастаткова гібка манэўраваць у баі;

в) танкі абмежаваны запасам гаручага і бояпрыпасаў прыкладна на 5—6 гадзін бесперапыннага баю;

г) падтрымліваць сувязь паміж танкамі без дапамогі пяхоты цяжка“ (БСП—27, ч. II, арт. 166).

2. Задача танкаў.

„Галоўная задача танкаў—пракласці дарогу наступачай пяхоце шляхам падаўленьня агнявога супраціўленьня праціўніка і зруйнаваньня яго шгучных перашкод“ (ПС—29, арт. 207).

3. Ужываньне танкаў.

„Танкі аказваюць пяхоне магутнейшую падтрымку пры атацы праціўніка, які добра ўмацаваўся, або ў вытворэньні контратак пры абароне“ (БСП—27, ч. II, арт. 148).

„Уласьцівасьці сучасных танкаў дапускаюць ужываньне іх пры наступленьні рознымі спосабамі.

Танкі могуць ужывацца:

а) для атакі разам з пяхотнымі часьцямі;

б) для выкананьня самастойных задач у глыбіні абарончай паласы ў сувязі з дзеяствамі пяхоты і артылерыі;

в) для дзеяства разам з коньніцай на флянгах праціўніка;

г) у саставе матарызаваных часьцей на флянгах і ў прарывах“ (ПС—29, арт. 206).

„Пры абароне танкі ўжываюцца ў контратаках і пры нанясеньні контрудараў. Як правіла яны ўступаюць у бой у той пэрыяд, калі праціўнік пранік у глыбіню абароны і яшчэ не паспеў упарадкаваць свае часьці“ (БСП—27, арт. 150).

„Танкі ўжываюцца на мясцовасьці, на якой няма натуральных перашкод, непераможных для іх, і якая дае м гчымасць скрыта падвесці танкі да раёну атакі“ (ПС—29, арт. 206).

„Умовамі выкарыстаньня танкаў зьяўляюцца:

а) раптоўнае зьяўленьне ў саставе атакуючай пяхоты;

б) адначасовае і масавае ўжываньне на шырокім вучастку, якое выклікае разгрупаваньне артылерыйскіх і іншых процібранных сродкаў праціўніка;

в) эшалёнаваньне танкаў у глыбіню пры наяўнасьці рэзэрву іх, што дазволіць разьвіць атаку на дастатковую глыбіню;

г) пэснае ўзаемадзеяства з пяхотай, якая замацоўвае за сабой занятыя танкамі пункты“ (БСП—27, ч. II, арт. 148).

Увага: Пункт „в“ арт. 148 БСП—27, ч. II, адносна неабходнасьці рэзэрву танкаў на полі бою

не пацвярджаяцца ПС—29. Па гэтым пытаньні ёсць афіцыйныя ўказаньні аб тым, што такі як правіла ня трэба трымаць у рэзэрве.

4. Баявое разьмеркаваньне танкаў.

„Танкі звычайна дадаюцца пяхоце і дзействуюць з яе ўдарнымі групамі, як зброя пяхоты (ПС—29, арт. 134).

Для дзейства супроць артылерыі праціўніка і іншых аддаленых цэляў і для дэарганізацыі работы яго тылу пры вялікай колькасьці танкаў частка іх можа вылучацца ў асобныя эшалёны дальняга дзейства—танкавыя групы ДД“ (ПС—29, арт. 134—і 207).

„Асноўная маса танкаў у першую чаргу вылучаецца ў танкавыя эшалёны падтрыманьня пяхоты. Па магчымасьці частку танкаў трэба вылучаць у другія эшалёны, пяхоты“ (ПС—29, арт. 207).

„Нормаў дадаваньня танкаў вайсковым злучэньням трэба лічыць ня менш аднаго танкавага батальёна на стралковую дывізію“ (ПС—29, арт. 206).

„Найменшай танкавай адзінкай, якая дадаецца пяхотным падразьдзяленьням (батальёну, роце), зьяўляецца ўзвод.

Стралковая дывізія з даланага ёй танкавага батальёну ў першую чаргу арганізуе эшалёны падтрыманьня пяхоты, перадаючы іх у стралковыя палкі; толькі пры наяўнасьці магутных артылерыйскіх сродкаў, здольных падавіць агонь асноўных ачагоў праціўніка, або пры дадаваньні танкаў больш батальёну дывізія вылучае эшалёны ДД (кожны эшалён ня менш роты)“ (ПС—29, арт. 207).

Увага. Афіцыйныя ўказаньні даюць наступную наметку адносна баявога разьмеркаваньня танкаў.

„Пры наяўнасьці дастатковай колькасьці танкаў (ня менш 3 батальёнаў танкаў на дывізію) ёсць магчымасьць і неабходнасьць (калі дазваляюць умовы мясцовасьці) арганізаваць адначасовую атаку на ўсю глыбіню

абароны праціўніка да яго артылерыі ўключна. Для гэтага назначаюцца групы дальняга дзейства (ДД), групы дальняй пяхотнай падтрымкі (ДПП) і танкі непасрэднай падтрымкі пяхоты (НПП).

У групу ДД як правіла назначаюцца ня менш 2 рот танкаў.

У кожную групу ДПП групу звычайна назначаецца 1 рота танкаў для абслугоўвання паласы наступлення адпаведнага стралковага палка. Танкі НПП дадаюцца пяхоце з разліку ад узвода да 1 роты на кожны стралковы батальён.

Узвод танкаў зьяўляецца апошняй адзінкай, якая можа дадавацца пяхоце. Падзяляць узвод на асобныя танкі зусім недапушчальна.

Танкі ДПП прызначаюцца для дзейства ў глыбіні пяхотнай абароны праціўніка і асноўнае назначэнне іх — падаўленне агнявых кропак (кулямётаў, кулямётных батарэй і паасобных гармат, якія размяшчаюцца на адваротных спадках і ў глыбіні пяхотнай абароны).

Іх праніканьне ў глыбіню абмяжоўваецца такім чынам $1\frac{1}{2}$ —2 км ад пярэдняга краю, прычым адначасова танкі вядуць барацьбу з перашкодамі, якія зьяўляюцца на шляху іх прасоўвання (процітанкавыя гарматы, батальённая артылерыя).

У групы танкаў, прызначаемых для дзейства ў глыбіні пяхотнай абароны (ДПП), больш мэтазгодна назначаць танкі тыпу „С“, але пры адсутнасці іх можна выкарыстоўваць і танкі тыпу „М“.

Закрытая мясцовасць аказвае ўплыў на выкарыстаньне танкаў прыкладна таксама, як і на выкарыстаньне артылерыі. На закрытай мясцовасці апошняю цэнтралізаваць немэтазгодна; танкі ДПП становяць сабою цэнтралізаванае выкарыстаньне танкаў у руках камандзіра палка. Ва ўмовах закрытай мясцовасці іх выкарыстаньне ў якасці групы ДПП немэтазгодна; у гэтым выпадку правільна зрабіць больш моцнай групу танкаў НПП. Групу ДД можна назначаць і ва ўмовах

закрытай мясцовасці, калі толькі вядома, што на ёй няма непераможных для танкаў перашкод*.

Для кавалерыйскага палка мы будзем мець адпаведна танкі ПК (падтрыманьне коньніцы), НКП і ДПН*.

5. Падначаленасць танкаў.

Танкавыя часьці як правіла падначальваюцца тым пяхогным камандзірам, часьці якіх яны падтрымліваюць.

Танкі, даданыя баталеёну (роце), атрымліваюць задачы падтрыманьня пэўных рот (у ротах-узводаў), патрабаваньні якіх яны абавязаны выконваць (СП-29, арт. 207).

Увага: „Група ДД нармальна зьяўляецца сродкам камандзіра дывізіі, часам корпусу.

Перадаючы тую або іншую колькасць танкаў у стралковыя палкі, камандзір дывізіі можа, калі гэта лічыцца неабходным, указваць, якая колькасць з іх павінна быць вылучана ў групу ДПП, а таксама ўказаць першапачатковую задачу для гэтай групы, але сама група падначальваецца камандзіру стралковага палка і ў ходзе бою атрымлівае ад яго новыя задачы; у залежнасці ад умоў абстаноўкі яна можа быць пераключана ў састаў танкаў НПП.

Танкі НПП як правіла падначальваюцца камандзіру стралковай роты (часам камандзіру батальёна)*.

II. ТАНКІ У СУСТРЭЧНЫМ БАІ.

Аб дзействах танкаў у сустрэчным баі гаворыць толькі СП-29 у арт. 152 і 164, падкрэсліваючы выкарыстаньне танкаў з ударнымі групамі авангарду і галоўных сіл дывізіі, а таксама з часьцямі стратэгічнай коньніцы пры абыходзе для дзейства ва фланг і тыл праціўніка.

..... Танкі (калі былі ў саставе авангарду) хутка высюваюцца ўперад і дапамагаюць прасоўваньню удар-

най групы пяхоты, якая абыходзіць флянг праціўніка" (ПС-29, арт. 152).

"Танкі (калі даданы) выкарыстоўваюцца са стралковымі палкамі ўдарнай групы дывізіі або з часьцямі стратэгічнай коньніцы.

Часьці стрэтэгічнай коньніцы (калі даданы корпусу) выкарыстоўваюцца для абыходу калён праціўніка і ўдару з флянгу і тылу. Ём могуць дадавацца танкі" (ПС-29, арт. 164).

III. ТАНКІ Ў НАСТУПЛЕНЬНІ НА ПРАЦІЎНІКА, ЯКІ АБАРАНЯЕЦЦА.

1. Агульныя палажэньні.

а) Умовы поспеху прарыву.

"Прарыву фронту патрабуе пераважных сіл у паласе наступленьня ўдарнай групы, асабліва агнявых (артылерыі), і непарывнага ўзаемадзеяньня пяхоты з артылерыяй і іншымі сродкамі атакі (танкамі)" (ПС-29 арт. 116).

б) Взначэньне танкавых сродкаў пры арганізацыі прарыву.

"Пры арганізацыі прарыву неабходна, вызначыўшы сыстэму абароны і ступень інжынэрнага абсталяваньня абарончай паласы праціўніка, падлічыць артылерыйскія, мінамётныя, танкавыя і хімічныя сродкі і, выходзячы з гэтага, вызначыць фронт прарыву" (ПС-29, арт. 169).

"Шырыня паласы галоўнага ўдару ў залежнасьці ад абароназдольнасьці пазыцыі праціўніка (умацаваньняў, глыбіні і арганізаванасьці сыстэмы агню) і характару мясцовасьці вызначаецца артылерыйскімі магчымасьцямі злучэньня, колькасьцю танкаў і іншых даданных сродкаў падаўленьня. Для пашырэньня вучастку прарыву абарончай паласы вайсковыя злучэньні

дзеіствующыя ў кірунку галоўнага ўдару, узмацняюцца артылерыйскімі, мінамётнымі, танкавымі і іншымі сродкамі (ПС-29, арт. 189).

„Час, які даецца на падрыхтоўку прарыву, вызначаецца ступенню інжынэрнага абсталявання і сістэмай абароны, наяўнасцю сродкаў падаўлення і апэратыўнымі патрабаваннямі. Чым больш узмоцнена абарончая паласа і наладжана сістэма агню, тым больш часу патрабуецца на падрыхтоўку наступлення. Але ў некаторых выпадках апэратыўныя патрабаванні прымушаюць скараціць час на падрыхтоўку, ня гледзячы на значную сілу абарончай паласы. У гэтым выпадку патрабуецца адпаведнае ўзмацненне вайсковага злучэння сродкамі падаўлення, патрабуючымі менш часу на арганізацыю кіравання імі (пераважна танкамі)“ (ПС-29, арт. 170).

„У выпадку абароны праціўніка суцэльным фронтам неабходна выведаць лік абарончых палос. Калі ў праціўніка ёсць яшчэ тылавая паласа, то пры атацы асноўнай абарончай паласы трэба імкнуцца трымаць тылавую пад дальнім артагнём з тым, каб на плячох галоўных разьбітых сіл аўладаць і тылавой паласой.

Танкі і авіяцыя акажуць у гэтай задачы вялізарную дапамогу (ПС-29, арт. 184).

„Камандзіры дывізіі па ўказаннях камандзіра корпуса падрыхтоўваюць у другіх эшалёнах ударных груп стралковыя батальёны спецыяльна для атакі тылавой паласы, якія, не адцягваючыся задачамі барацьбы з першай абарончай паласой, павінны хутка высуnúцца і атакаваць тылавую паласу пры актыўным падтрыманні авіяцыі. Для падтрымання гэтых батальёнаў вылучаецца артылерыя суправаджэння. Пры наяўнасці ў распараджэнні злучэння танкаў для дзеіства супроць тылавой паласы можа быць вылучаны спецыяльны эшалён танкаў або назначаны адзін з эшалёнаў пасля прарыву першай паласы“ (ПС-29, арт. 191).

в) Уплыў танкавых сродкаў на характар артылерыйскай і інжынернай падрыхтоўкі прарыву.

„Пры наяўнасці вялікай колькасці танкаў прарыву можна пачаць і без папярэдняй або пасля кароткай артылерыйскай падрыхтоўкі“ (ПС-29, арт. 169).

Інжынерная падрыхтоўка наступлення складаецца: „...ж) у садзейнічанні маскіроўцы танкаў на выходнай пазыцыі і ў загатоўцы сродкаў для перамагання танкамі штучных перашкод у абарончым размяшчэнні праціўніка (фашыны, туры і інш). Галоўная ўвага павінна быць звярнута на падрыхтоўку ўмоў хуткага прасоўвання артылерыі і танкаў уперад“ (ПС-29, арт. 197).

г) Роля танкаў у развіцці прарыву.

„У перыяд далейшага развіцця прарыву пяхоты танкі могуць адыграць рашающую ролю, замяняючы сабой артылерыю, сувязь з якой у ходзе бою ўскладняецца“ (ПС-29, арт. 208).

„Пры прарыве фронту коньніцу трэба выкарыстаць у апошніх эшалёнах, пускаючы яе ў справу пасля поўнага прарыву абарончай паласы праціўніка. Калючы дрот павінен быць прыбраны да часу падыходу коньніцы, што могуць зрабіць сапёры і танкі. Коньніцы карысна дадаваць матарызаваныя часці і, калі ёсць, танкі“ (ПС-29, арт. 192).

д) Час сканчэння работы танкаў.

Пасля сканчэння прарыву і захопу артылерыйскіх пазыцый, а на пазыцыйных вучастках—пасля аўладання тылавой паласой, танкі выводзяцца ў рэзерв, не затрымліваючыся для замацавання за сабой занятага раёну“ (ПС-29, а. г. 208).

2. Арганізацыя танкавай атакі.

„Выведка абарончай паласы праціўніка павінна вывесці сістэму і характар штучных процітанкавых перашкод.

Іл'ян атакі павінен прадугледзіць закончаную сь-
тэму мерапрыемстваў па вызначэньню гэтых перашкод
(загатоўка фашын, тураў, дадаваньне танкам сапёраў,
зруйнаваньне артылерый і іншымі сродкамі мінных па-
лёў і інш.).

Для арганізацыі танкавай атакі неабходна вызначыць:

а) раёны і кірункі, выгодныя па ўмовах мясцовасьці
для танкавай атакі, і сярэдняю скорасьць танкаў у за-
лежнасьці ад умоў мясцовасьці;

б) шырыню фронту атакі і колькасьць эшалёнаў;

в) задачы танкавым эшалёнам;

г) парадак і час атакі (або сыгнал);

д) раён збору танкаў пасля атакі.

Пры наяўнасьці часу неабходна арганізаваць сумес-
ную вучэбна-тактычную траніроўку пяхоты з танкамі
напярэдні наступленьня, але з той умоваю, каб не рас-
крыць тайны падрыхтоўкі наступленьня. Падрыхтоўка
танкавай атакі павінна адбываюцца ва ўмовах захавань-
ня самай строгай тайны" (ПС-29, арт. 209 і 212).

Увага: 1. „Групы ДД і ДПП як правіла па"
чынаюць наступленьне адначасова, пры гэтым
пачатак наступленьня даецца з такім разьлікам, каб
да часу атакі пяхоты з танкамі НПП групы ДД
атакавалі артылерыю праціўніка, а групы ДПП,
атакаваўшы станкавыя кулямёты і іншыя агнявыя
кропкі праціўніка ў глыбіні пяхотнай абароны
(1—2 км ад пярэдняга краю), працягвалі там-жа
дзействаць у поўнай гатоўнасьці да падаўленьня
любой агнявой кропкі, якая сябе выявіць у мо-
мант атакі нашай пяхоты. Пасьля гэтага атакуе
пяхота з танкамі НПП.

Танкі НПП, прызначаныя для дзейства з ротамі і ба-
тальёнамі другіх эшалёнаў, неабходна ў пачатку вы-
карыстаць для падтрыманьня першых эшалёнаў,
пераключаючы іх у наступным на падтрыманьне
сваіх рот або батальёнаў другога эшалёну. Для гэ-
тага адпаведным падразьдзяленьням танкаў назначаюць
упачатку для падтрыманьня першых эшалёнаў, назна-

чаюцца зборныя пункты, адкуль яны ўжо дзействуюць з другімі эшалёнамі.

Прыклад. У палку ёсць батальён у другім эшалёне, для падтрымання якога прызначана 1 рота танкаў. У гэтым выпадку камандзір палка гэту роту танкаў упачатку перадае камбату першага эшалёну (на галоўным кірунку) з указаннем, што пасля дасягнення такога-вось рубяжу гэтую роту трэба сабраць у пункце А, дзе яна пераходзіць у распараджэнне камбату другога эшалёну".

„Танкавая атака супроць праціўніка, які добра ўмацаваўся, ва ўмовах пазыцыйнай вайны, займаючага суцэльную абарончую паласу, развітую ў фартыфікацыйных адносінах спецыяльнымі процітанкавымі перашкодамі і сродкамі (пашырэнне акупаў, мініраваныя палі, танкавыя лавушкі, надаўбы і іншыя перашкоды), патрабуе змены спосабаў баявога ўжывання танкаў. У гэтым выпадку прыдзецца перамагчы пярэдні край абарончай паласы і магчыма яе глыбіню шляхам увядзення ў атаку перш за ўсё танкавых эшалёнаў НПП пасля больш або менш працяглай артылерыйскай падрыхтоўкі для знішчэння процітанкавых перашкод (мініраваных падлёў асабліва) і папярэдняга расстройства абароны праціўніка. Пасля гэтага магчыма ўвядзенне ў справу танкавых груп ДД для хуткага завяршэння прарыву абарончай паласы праціўніка шляхам падаўлення яго артылерыі, ліквідацыі падыходзячых да месца прарыву рэзерваў і інш.“.

3. Работа танкаў у баі.

„Танкі падаўляюць агнявыя кропкі праціўніка, перашкаджаючыя прасоўвацца пяхоце, якая падтрымліваецца імі, для чаго яны прасоўваюцца ўперад, у бок і г. д. Выконваючы гэту самую асноўную задачу, яны па магчымасці падтрымліваюць і суседнія пяхотныя часці

Прыпынкі танкі робяць толькі за закрыццямі.

Танкі, якія атакуюць з другімі эшалёнамі пяхоты, імкнучца забяспечыць ім найбольшую сілу ўдару пры атацы.

Эшалён танкаў ДД перш за ўсё атакуе артылерыю праціўніка, зьнішчаючы яе і адцягваючы ад барацьбы з танкамі, якія падтрымліваюць пяхоту.

Наступаючы ўнутры абарончага размяшчэння праціўніка, танкам трэба па магчымасці ўнікаць рухацца па палосах, не занятых абарончай пяхотай праціўніка, або праходзіць іх хутка, інакш гэта палегчыць умовы барацьбы яго артылерыі з танкамі* (ПС—29, арт. 211).

4. Узаемадзеянне танкаў з пяхотай.

„Для ўдзелу ў баі разам з пяхотай танкі падвозяцца па чыгунках магчыма бліжэй да раёну, дзе маюць быць дзеянствы, і сканцэнтраваныя ва ўкрытым месцы. Сапраўдная дапамога танкаў пяхоце пачынаецца толькі з моманту збліжэння пяхоты з праціўнікам на дыстанцыі атакі“ (БСП—27, ч. II, арт. 149).

Падтрыманне пяхоты танкамі мае вялікае значэнне пры атацы пяхотай пярэдняга краю абарончай паласы праціўніка.

Сумесная атака пярэдняга краю найбольш забяспечвае моцнае ўзаемадзеянне танкаў і пяхоты.

Магчыма таксама арганізацыя атакі танкамі, калі пяхота атакуе пярэдні край праціўніка пасля магутнай артылерыйскай падтрымкі, а танкі раптоўна для праціўніка падтрымаюць пяхоту ў атацы апорных пунктаў другой лініі.

Нявыгодай такога віду атакі зьяўляецца цяжкасць арганізацыі ўзаемадзеяння паміж пяхотай і танкамі, а таксама паслабленне першага ўдару пяхоты.

Пры ўдзеле танкаў на суседнім участку і падтрыманне сваёй пяхоты ў глыбіні абарончай паласы праціўніка шляхам атакі за фланг адпаведных падзяленняў праціў.

ніка не магчымы па тых самых меркаваннях* (ПС—29, арт. 208).

„Узаемадзеяства танкаў са стралковымі падраздзяленнямі забяспечваецца дэталёвым узаемным азнаямленьнем з парадкам выканання баявых задач і добрай арганізацыяй сувязі. Азняямленьне гэта адбываецца на мясцовасьці ў перыяд сумеснай выведкі камандзіраў танкавых і стралковых часьцей перад пачаткам атакі.

Камандзір пяхотнага батальёну загадзя з добра замаскаванага пункту, сабраўшы камандзіраў рот (часам узводаў) першага эшалёну і батарэй, даданай яму або падтрымліваючай яго артылерыі і танкавых камандзіраў, растлумачвае рашэньне пастаўленай батальёну задачы, намячае рубяжы і арыентавыя тэрміны для іх дасягненьня, манэўр рот і падтрымліваючых іх танкаў* (ПС—29, арт. 210).

„У пляне сумесных дзействаў прадугледжваецца:

а) разьмеркаваньне танкаў па асобных эшалёнах баявога парадку і задачы танкаў;

б) арганізацыя сувязі паміж пяхотай і танкамі;

в) мерапрыемствы, якія забяспечваюць скрытнасьць руху танкаў (рух ноччу, у туман, ужываньне дымавых заслон, маскіроўка шуму працуючых матораў артылерыйскай стрэльбой або палётам самалётаў;

г) пачатак атакі для пяхоты і танкаў;

д) указаньні на выпадак няўдачы (БСП—27, ч. II, арт. 151).

„Танкі збліжаюцца ноччу або пад прыкрыцьцём дымавых заслон асобна ад пяхоты, якую яны даганяюць на рубяжы, з якога пачынаецца пяхотная атака* (ПС—29, арт. 206).

„У баі танкі рухаюцца сьпераду або на флянгах пяхотных эшалёнаў, пры гэтым пяхота ўгадзілае свай рух з

зействам танкаў, імкнучыся неадкладна выкарыстаць кожны дасягнуты імі посьпех.

Пяхотныя часьці рухаюцца ад танкаў на аддаленьні, якое забясьпечвае пяхоту ад знарадаў, накіраваных на танках, прыкладна на адлегласьці 200 м.

Пяхота, дзействуючы з танкамі, дапамагае ім арыентавацца ў абстаноўцы бою, карыстаючыся для гэтага прасьцейшымі сыгналамі* (БСП—27, ч. II, арт. 152).

Пяхота дапамагае танкам у іх барацьбе з процітанкавымі сродкамі (кулямётамі, буйнакалібэрнымі вінтоўкамі, артылерыяй).

Улучваючы скорасьць руху танкаў, пяхота прыкладае ўсе сілы да хутчэйшага перамаганьня прасторы.

Спыненьне танкаў або выбыцьцё іх са строю ні на мінуту не павінна прыпыняць наступаючую пяхоту, якая і бяз танкаў павінна быць здольна ажыццявіць прарыв* (ПС—29, арт. 210).

Пры ўсялякіх перапынках і спыненьнях наступленьня пяхота імкнецца забясьпечыць танкам магчымасьць заняць укрытыя і зручныя для іх раёны (выходныя), падобна да таго, як гэта робіцца перад пачаткам атакі (БСП—17, ч. II, арт. 155).

Як толькі пяхота дасягнула намечаных мэтаў і замацавалася ў занятым раёне, танкі павінны быць неадкладна вызвалены ад баявой работы; таксама танкі павінны быць вызвалены ад работы пры нястачы гаручых і змазачных матэрыялаў або бояпрыпасаў* (БСП—27, ч. II, арт. 154).

Для сувязі паміж танкамі і пяхотай могуць служыць:

а) сьветлавая і гукавая сыгналы для некаторых нямногіх абазначэньняў (уперад, стой, назад);

б) зрокавая сувязь з камандзірскім танкам і прыманьне ад яго сыгналаў;

в) пасылныя;

г) радыётэлефон (БСП—27, ч. II, арт. 153).

Увага: 1. Пры пастаноўцы задач сваім танкам пяхотны або агульнавайсковы камандзір не павінен вызначаць баявы курс, а, калі трэба,

указвае агульны кірунак руху, а галоўнае, у якім месцы (раёне) падавіць агнявыя кропкі праціўніка. **Баявы курс на ўказаным кірунку вызначаюць танкавыя начальнікі.** У выпадку патрэбы танкі могуць змяняць баявы курс, застаючыся на назначаным кірунку (паласе).

Танкі НПП, выконваючы вядучую адносна сваёй пяхоты ролю, могуць знаходзіцца на розным ад перадавых эшалёнаў пяхоты аддаленьні. Гэта аддаленьне кожны раз вызначаецца неабходнасьцю мець зрокавую і агнявую сувязь з пяхотай і тым, каб ня толькі танкі вялі за сабою пяхоту, але і пяхота магла ў патрэбныя пэрыяды аказваць танкам сваімі агнявымі сродкамі дапамогу (барацьба з буйнакалібэрнымі кулямётамі, з батальёнай артылерыяй і г. д.). У розных умовах агнявога насычэньня фронту праціўніка гэта аддаленьне будзе розным⁴.

2. „Звычайна на сярэдня-перасечанай мясцовасьці (узгоркавая, з хутарамі або пералескамі) парадак атакі пяхоты з танкамі НПП будзе наступны.

Заняўшы пяхотай выходнага палажэньня для атакі пры наступленьні з танкамі рашаецца некалькі па-новаму.

Раней ва ўмовах толькі артылерыйскай падтрымкі выходнае палажэньне для атакі выбіралася ў сярэднім у 200 м ад пярэдняга краю абароны (граніца бясьпечнасьці ад сваёй артылерыі, страляючай па агнявых кропках на пярэднім краі).

Пры атацы з танкамі ня трэба абавязкова збліжацца да гэтых граніц, каб ня выклікаюць у сваёй пяхоте даражых страт ад абстрэлу праціўніка ў той час, калі нашы танкі яшчэ не атакавалі праціўніка.

У большасьці выпадкаў пры атацы з танкамі выгаднай будзе мець выходнае палажэньне для атакі, больш аддаленае ад пярэдняга краю праціўніка, у межах да 400—600 м ад яго.

Калі пяхота зойме гэта палажэньне і значыць будзе гатова да атакі, пачынаецца атака танкаў, пры гэтым

ДД праходзяць у раён артылерыйскіх пазыцый праціўніка і атакуюць іх, ДПП зьнішчаюць станкавыя кулямёты і іншыя агнявыя кропкі ў глыбіні пяхотнай абароны. У гэты час пачынаецца атака танкоў НПП, якія ідуць на пярэдні край праціўніка і зьнішчаюць зьмешчаныя там агнявыя кропкі праціўніка. Як толькі танкі прыступілі да выканання гэтай задачы, пяхота імкліва кідаецца ў атаку. Танкі НПП ідуць уперадзе пяхоты і нібы вядуць за сабой пяхоту, робячы скачок за скачком.

Калі няма танкаў ДПП, то танкі НПП часткова выконваюць і іх задачы, г. зн. у гэтым выпадку яны павінны кідацца на падаўленьне кулямётаў праціўніка, паражваючых нашу пяхоту з глыбіні абароны або аддаленых флянгаў".

Б 54874
Пры ўваходзе на закрытую мясцовасьць (напрыклад, хмызняк або высокае збожжа і інш.) пяхота з танкамі НПП павінна ўзаемадзействаваць такім чынам: пяхота ідзе ў перадзе танкаў і, як толькі сустрэне супраціўленьне адпаведных агнявых кропак праціўніка, наводзіць на іх свае танкі НПП. Апошнія, падавіўшы гэтыя кропкі, наперад ня кідаюцца, а прапускаюць міма сябе пяхоту, якая зноў наводзіць іх на новыя агнявыя кропкі.

На роўнай мясцовасьці, бяз укрыццяў, наступленьне скачкамі весьці нельга. У гэтым выпадку пачатак атакі адбываецца як звычайна; у далейшым танкі НПП, ня маючы укрыццяў, паглыбляюцца ў размяшчэньне праціўніка да граніц, якія забясьпечваюць агнявую дапамогу з боку сваёй пяхоты, пасля чаго танкі зварачаюцца назад, набліжаючыся да сваёй пяхоты і падаўляючы ажыўшыя агнявыя кропкі, а пасля зноў ідуць уперад, зноў захоўваючы цесную ўзаемную сувязь з пяхотай і г. д.

Само сабой зразумела, што на працягу наотупленьня будуць сустракацца розныя вучасткі мясцовасьці, і пяхота і танкі НПП павінны ўмець гібка карыстацца вышэйказанымі спосабамі ўзаемадзейства, пераходзячы ў працэсе бою ад адных да другіх".

5. Узаемадзеянне танкаў з артылерыяй.

У плянавай табліцы вайсковага злучэння павінна быць улічана ўзаемадзеянне артылерыйскай групы ДД і эшалёну танкаў ДД* (ПС-29, арт. 209).

Увагі: 1. "У працэсе наступлення артылерыя ПП агрымлівае задачы:

- а) на абстрэл танканедасупных месц і вучасткаў і
- б) на аблямаванне паласы наступлення танкаў, калі танкі не наступаюць на ўсёй паласе.

Артылерыя ПП вядзе агонь уперадзе перад танкамі НПП, бо паміж імі і танкамі ДПП ёсць дастатковая дыстанцыя, якая забяспечвае свае танкі ДПП ад агню артылерыі ПП*.

2. Танкавая атака забяспечваецца артылерыяй падтрымання танкаў. Для гэтага асобныя гарматы (бatalённыя, палкавыя і нават дывізыйныя) высоўваюцца ўперад ва ўкрытыя або замаскаваныя месцы, маючы магчымасць неадкладна адкрыць агонь па выяўляючых сябе з пачаткам атакі танкаў процітанкавых гарматах праціўніка. Гэтыя гарматы выглядаюць сабе здабычу і потым хутка знішчаюць яе сваім агнём, не адцягваючыся для рашэння якіх-небудзь іншых задач*.

3. Агульная схэма атакі ўяўляецца ў наступным выглядзе.

Кароткая артылерыйская падрыхтоўка працяглася ад 30 мін. да 1 гадзіны, у часе якой артылерыйская група ДД вядзе барацьбу з артылерыяй праціўніка, а артылерыйскія групы ПП вядуць агонь па выяўленых процітанкавых гарматах абароны і па раёнах падаронных у сэнсе наяўнасці процітанкавых сродкаў.

Пасля сканчэння артылерыйскай падрыхтоўкі пераходзяць у атаку танкі ДПП, прызначаныя для дзейства ў глыбіні пяхотнай абароны. Артылерыйскія групы ПП у гэты момант бяруць на сябе задачу агнявога аблямавання гэтай групы ў далейшым, кіруючыся плянавай табліцай і ведаючы баявы курс танкаў, аблямоўваюць і папярэджваюць іх атаку сваім агнём.

Як толькі танкі ДПП падышлі да сваіх аб'ектаў, пачынаецца атака НПП разам з пяхотай. Артылерыя ДД на працягу ўсяго часу вядзе барацьбу з артылерыяй праціўніка.

6. Узаемадзеянне танкаў з коньніцай.

„Быстраходнасць, усюдыходнасць і значны радыус дзеяння танкаў дазваляюць ужываць іх для:

а) непасрэднага суправаджэння конных часцей (падраздзяленняў);

б) нанясення раптоўных і хуткіх агнявых удараў у агульнай сувязі з дзеяннямі коньніцы на флянгу або ў бліжэйшым тылу праціўніка“ (БСК, ч. II, р. 1-29, арт. 60).

„Пасьпяховасць сумесных дзеянняў коньніцы з танкамі азначаецца наступнымі ўмовамі:

а) наяўнасцю яснага пляну сумесных баявых дзеянняў;

б) устанавленнем і падтрыманнем цеснай сувязі шляхам захавання зрокавай сувязі паміж коньніцай і танкамі або непасрэдных зносін каманд танкаў з бліжэйшымі падраздзяленнямі коньніцы;

в) увядзеннем у бой танкаў толькі пасля таго, як коньніца выканае выведку мясцовасці і праціўніка і вызначыць яго размяшчэнне“ (БСК, ч. II, р. 1—29, арт. 61).

„Танкі могуць размяркоўвацца паміж групамі баявога парадку і падначальвацца адпаведным кавалерыйскім камандзірам на тых-жа ўмовах, што і броняўтамабілі“ (БСК, ч. II, р. 1—29, арт. 62).

Аб размеркаванні і падначальванні броняўтамабіляў гаворыць арт. 59 таго самога БСК, ч. II, р. 1—29:

„Кавалерыйскі начальнік ставіць задачы аўтабранявым часцям, не ўваходзячы ў абгаварэнне спосабаў выканання; камандзір дадамага коньніцы аўтабранявога падраздзялення (часці) дакладвае кавалерыйскаму начальніку аб тэхнічным выкарыстоўванні падраздзялення.

Пры сумесных дзействах з коньніцай аўтабрана вы ўзвод можа быць даданы падразьдзяленьням ня менш эскадрону, бронядывізіён—часьцям (злучэньням) ня менш каўпалка. У гэтых выпадках камандзіры бранявых падразьдзяленьняў (часьцей) падначальваюцца кавалерыйскім камандзірам" (БСК, ч. II, р. 1—29, арт. 59).

"Пры наяўнасьці ў праціўніка процітанковых сродкаў, барацьбы коньніца павінна дапамагчы танкам сваімі агнявымі сродкамі зьнішчыць перашкоды, з якімі танкі ня могуць весьці барацьбу" (БСК, ч. II р. 1—29, арт. 63).

"Няздольнасьць танкаў доўга ўтрымліваць захопленую мясцовасьць патрабуе ад коньніцы хуткага захопу яе жывой сілай сьледам за танкамі" (БСК, ч. II, р. 1—29, арт. 64).

IV. ТАНКІ Ў ПРАСЬЛЕДВАНЬНІ.

"Да найбольшага посьпеху прыводзіць паралельнае прасьледваньне (з аднаго або абодвух флянгаў).

Яно магчыма:

а) калі ёсьць добрыя дарогі, якія дазваляюць напярэдзіць праціўніка на важнейшых вузлах шляхоў, на пераправах і ў цясынінах, адкінуць яго ў цяжкапраходны раён, або прыціснуць да непраходнай перашкоды;

б) пры наяўнасьці часу і сродкаў перасоўваньня для хуткага выхаду на флянгі праціўніка (коньніца з танкамі і матарызаваньня часьці)" (ПС—29, арт. 244).

"Стратэгічная коньніца (калі дадана) з танкамі, батэрэямі і нават адзіночнымі гарматамі дальнябойнай артылерыі накіроўваецца ў прарыў для ўдару па флянгах што ўтварыліся, або для ўдару па праціўніку, які згортваецца ў калёны, або для паралельнага прасьледваньня, калі праціўнік пасьпеў адарвацца..." (ПС—29, арт. 245).

"... Танкі дзействуюць з пяхотай і коньніцай супроць галоўных сіл праціўніка" (ПС—29, арт. 247).

V. АБАРОНЧЫ БОЙ.

1. Удзел танкаў у абарончым баі.

„Ударная група (групы) дывізіі пераходзіць у контр-атаку па загаду камандзіра дывізіі або па прыватнай ініцыятыве яе начальніка, калі таго патрабуе абстаноўка...

... Танкі, броняўтамабілі, броняпаязды і баявая авіяцыя атакуюць праціўніка разам (адначасова) з ударнай групай дывізіі...” (ПС—29, арт. 282).

2. Арганізацыя процітанкавай абароны.

а) Выбар мясцовасці.

„Пярэдні край абарончай паласы выбіраецца з разліку стварэння ўмоў перашкаджаючых праціўніку пасьпяхова ўжываць вялікія артылерыйскія сілы і атаку танкаў. Гэта дасягаецца выбарам адпаведнай мясцовасці і маскіроўкай.

Уся сыстэма абароны павінна зводзіць (ашукваць) праціўніка адносна абрысу пярэдняга краю, агнявой яго сілы, глыбіні абарончай паласы і г. д.

Для барацьбы з танкамі праціўніка трэба імкнуцца па магчымасці забяспечыць сябе:

а) адсутнасцю на баку праціўніка скрытых подступаў для падыходу і сканцэнтравання танкаў;

б) наяўнасцю каля пярэдняга краю і ў глыбіні абарончай паласы непераможных або цяжка пераможных для танкаў перашкод, як напрыклад: рэчка, балот, буйны лес і інш.;

в) наяўнасцю ў глыбіні абарончай паласы раёнаў, недаступных для танкаў і выгодных для размяшчэння ударных груп;

г) наяўнасцю такіх самых раёнаў, выгодных для размяшчэння процітанкавых агнявых сродкаў, (ПС—29, арт. 256).

б) План процібраннявой абароны.

Для паспяховай барацьбы з бронячасьцямі заагдзя распрацоўваецца план процібраннявой абароны, які ўключае пытаньні:

а) якія часьці, у якіх раёнах і якімі сродкамі абараняюцца;

б) агульны парадак абароны, задачы абароны парайна;

в) арганізацыя назіраньня і „служба трывогі“;

г) арганізацыя сувязі.

План процібраннявой абароны распрацоўваецца і ажыццяўляецца у маштабе палка. Раён абароны палка ў сваю чаргу падзяляецца на батальённыя раёны, процібраннявой абароны. На чале кожнага раёну яго адказным кіраўніком зьяўляецца старшы артылерыйскі камандзір“ (БСП—27, ч.ІІ, арт. 163).

в) Разьмяшчэньне пяхоты.

Разьмяшчэньне пяхоты ў абарончай паласе павінна быць такім, каб артылерыі праціўніка цяжка было вызначыць раёны разьмяшчэньня батальёнаў і рот, а танкам— вызначыць натуральныя і штучныя перашкоды. Для гэтага ня трэба займаць рубяжы і пункты, якія выразна выдзяляюцца.

Пяхота разьмяшчаецца ў адносінах да процітанкавых перашкод так, каб пакідаць незанятымі палосы (па асобным пляне), дазваляючыя абстрэл сваёй артылерыяй танкаў, якія перамагаюць або абыходзяць перашкоды“ (ПС—29, арт. 258).

г) Групоўна і пазыцыя артылерыі.

Артылерыя ў абароне ашалёнуецца ў глыбіню з такім разьлікам, каб і найбольш глыбока разьмешчаныя батарэі паражалі сапраўдным агнём пяхоту і танкі праціўніка на подступах да абарончай паласы.

Пры правільным разьмяшчэньні і мэтазгодным разьмеркаваньні агню артылерыя зьяўляецца найбольш магутнай сродкам барацьбы з танкамі.

Для барацьбы з танкамі, якія прарваліся ў глыбіню абарончай паласы, з дывізыйнай і карпусной артылерыі вылучаюцца батарэі і асобныя гарматы, для якіх загадва падрыхтоўваюцца пазыцыі для стральбы ў кірунках, не занятых пяхотай, згодна пляну процітанкавай абароны.

Пазыцыі гэтыя выбіраюцца з тым разлікам, каб танкі не маглі іх атакаваць або ў крайнім выпадку, каб рух танкаў пры атацы моцна сьціскаўся (наяўнасьць натуральных або створаных штучна перашкод). Вылучаемыя батарэі і гарматы займаюць гэтыя пазыцыі, як толькі высветліцца кірунак атакі танкаў.

Адлегласьць ад гэтых пазыцый да раёну магчымага руху танкаў загадва вымяраецца. Агонь вядзецца прамой наводкай. Карысна і асноўныя пазыцыі артылерыі размяшчаць так, каб яны былі забясьпечаны ад танкавых атак (знаходзіліся за перашкодамі).

Палкавая артылерыя па-батарэйна або па-гарматна выкарыстоўваецца для барацьбы з танкамі ў якасьці кінжальных батарэй і гармат і размяшчаецца замаскавана на флянгах кірункаў, зручных для танкавай атакі. Батальённая і палкавая артылерыя размяшчаецца па пляну процітанкавай абароны палка, але батальённая артылерыя размяшчаецца ў раёне свайго батальёна або на флянгах так, каб у выпадку патрэбы магла дзействаваць з ім.

Для прыцягненьня танкаў у фальшывым кірунку будуцца фальшывыя батарэі.

Апрача артылерыі, якая размяшчаецца для стральбы па танках на загады падрыхтаваных пазыцыях, могуць з посьпехам ужывацца рухомыя батарэі (на трактарных устаноўках) і цяжкія танкі, узброеныя 76-мм пушкамі* (ПС—29, арт. 259).

д) Інжынерная падрыхтоўка.

Інжынерная падрыхтоўка супроць танкаў складаецца з пабудовы ў залежнасьці ад умоў мясцовасьці і наяўнасьці часу і сродкаў рознага роду перашкод, а іменна:

а) забалочваньне мясцовасьці перад парэдным краем і ўнутры абарончай паласы;

б) павялічэнне круцізны спадаў, каб зрабіць іх недаступнымі для танкаў;

в) выкопванне равоў (пажадана — замаскаваных зверху);

г) пабудова мінных палёў.

Гэтыя перашкоды разам з натуральнымі павінны стварыць сыстэму, узмоцненую фальшывымі перашкодамі, пабудаваную так, каб танкі, нават распазнаўшы перашкоды, пры падыходзе да іх не маглі мець прамалінейнага руху, а вымушаны былі рухацца сьцішана, зыгзагамі і перастройвацца ў вузкія страі* (ПС—29, арт. 261).

е) Умовы правільнай арганізацыі процітанкавай абароны

Сума ўсіх мерапрыемстваў для барацьбы з танкамі, як напрыклад: сыстэма натуральных і штучных перашкод, адпаведнае размяшчэнне асобных агнявых кропак і раёнаў, арганізацыя сканцэнтраванага агню па найбольш небяспечных кірунках—павінна стварыць умовы, пры якіх:

а) рух танкаў па меры іх праціканьня ў глыбіню абарончай паласы сьцішаўся-б або ім прыходзілася-б перастройвацца ў вузкія страі;

б) пяхота, што ідзе з танкамі, аддзялялася-б ад іх скрыжаваным кулямётным і ружэйным агнём з вучасткаў, атакаваць якія цяжка або зусім не магчыма (наяўнасьць натуральных перашкод або забеспячэнне штучнымі);

в) танкі, якія наткнуліся на замаскаваныя, штучныя або натуральныя перашкоды, сустракаліся-б агнём артылерыі, страляючай прамой наводкай.

Натуральныя і штучныя перашкоды павінны мець кірунак ня толькі ўздоўж фронту, але і папярок, ствараючы адсекі, абараняючыя розныя вучасткі пяхоты ад атакі танкаў у флянг.

Штучныя перашкоды павінны дапоўніць схэму натуральных перашкод так, каб рух танкаў быў або зусім немагчымы (або хоць-бы сьцішаны), або магчымы быў толькі па пэўных кірунках.

Гэтыя кірункі, а таксама процітанкавыя перашкоды павінны абстрэльвацца процітанкавымі агнявымі сродкамі. Процітанкавыя агнявыя сродкі ставяцца замаскавана ня бліжэй 300 м ад раёну, які абстрэльваецца (дыстанцыя добрай відзімасці і назірання з танку)* (ПС—29, арт. 262).

3. Барацьба пяхоты з танкамі.

.... Пры атацы танкаў пяхота павінна захаваць вытрымку і, прапусціўшы танкі, накідвацца на супраджающую пяхоту. Для гэтага пяхотныя падраздзяленьні павінны быць добра замаскаваны і старацца не выяўляць сябе ў часе руху танкаў, каб прапусціць іх.

У барацьбу з танкамі пяхота ўступае толькі тады, калі танкі выявілі пяхотныя падраздзяленьні і атакуюць іх...“ (ПС—29, арт. 258).

.... Усе процітанкавыя сродкі вядуць па танках агонь...”

“У выпадку атакі танкаў пяхота і асабліва кулямётныя групы, прыкрытыя ад танкаў, імкнуцца адлучыць пяхоту праціўніка ад яго танкаў...” (ПС—29, арт. 280).

“Спосабы адбіцця пяхотай танкавай атакі:

а) паражэньне тацкаў батальённай артылерыяй, якая страляе ва ўпор;

б) стральба з кулямётаў бронябойнымі кулямі;

в) ужываньне спецыяльных руж'яў і кулямётаў, а таксама спецыяльных ружэйных і ручных гранат;

г) паражэньне танкістаў ружэйным і кулямётным агнём праз назіральныя шчыліны;

д) паражэньне танкістаў праз шчыліны агнямётам;

е) размяшчэньня пяхотных падраздзяленьняў на вучастках перашкаджаючых руху танкаў;

ж) пабудова акупаў, вытрымліваючых цяжар танку;

з) пабудова спецыяльных кулямётных батарэй для барацьбы з пяхотай праціўніка, разьмешчаных за натуральнымі і штучнымі перашкодамі недаступнымі для атакі танкаў* (ПС—29, арт. 258).

“Пры праніканьні танкаў у размяшчэньні пяхоты пераднія эшалёны яе імкнуцца застацца ня прыкмечанымі танкамі, прапускаючы іх міма сябе: уся ўвага накіроў-

ваецца на пяхоту, якая ідзе за танкамі, дазваляючы наступным эшалёнам і артылерыі весці барацьбу з танкамі, якія прарваліся" (БСП—27, ч. II, арт. 169).

„Асноўнае значэнне батальённай артылерыі— барацьба з кулямётамі, танкамі і броняўтамабілямі праціўніка" (БСП—27, ч. II, арт. 482).

„... Для процідзейства танкаваму нападу батальённыя гарматы займаюць такую пазыцыю, каб магчыма было паражыць атакуючыя танкі ў флянг як у часе іх падыходу да батальённага раёну, так і пры ўварванні ў яго.

Вельмі выгадна, каб гарматы былі прыкрыты з боку праціўніка цяжка перамагальнымі для танкаў перашкодамі" (БСП—27, ч. II, арт. 389).

„...Калі атака праціўніка падтрымліваецца танкамі, то ўдарная група, прапускаючы танкі міма, раптоўна атакуе суправаджаючую іх пяхоту ў флянг. Станкавыя кулямёты ў барацьбе з танкамі могуць аказаць вялікую дапамогу (тры кулямёты могуць весці паспяхова ўсю барацьбу з адным асобным танкам)...” (ПС—29, арт. 280).

4. Барацьба артылерыі з танкамі.

„Для найлепшага выканання артылерыяй пастаўленых ёй задач патрабуецца поўная адпаведнасць гэтым задачам калібраў, відаў агню і скорасці стральбы наяўнай артылерыі і маючыхся агнявых прыпасаў.

Найбольш мэтазгоднае ўжыванне артылерыйскіх сродкаў для стральбы па рознага роду цэлях паказана ў табліцы.

ТАБЛІЦА УЖЫВАННЯ КАЛІБРАЎ ГАРМАТ.

| № № па парадку | Назва цэляй | Назва адпаведных гармат |
|----------------|---------------------------------|--|
| 11 | Танкі, бронямашыны, броняпаязды | а) Усе палявыя лёгкія і цяжкія пушкі і гаубіцы. б) Дробнакалібэрныя пушкі і кулямёты. |

Як правила забараняеца выкарыстоўваць буйныя калібры для рашэння задач, пасільных больш дробным* (БСА—27, арт. 82).

... Палкавая артылерыя, уваходзячы ў агульную сістэму абароны, звычайна не ўключаеца ў агульныя артылерыйскія групы.

На яе ўскладаецца галоўным чынам абарона бліжэйшых подступаў, барацьба з танкамі і броняўтамабілямі і суправаджэнне контратакі агнём і коламі... (БСА—27, ч. II, арт. 231).

... Для знішчэння танкаў і броняўтамабіляў ужываюцца асобныя гарматы, дзействуючыя на малых дыстанцыях па загадзя прыстрэленых рубяжох... (БСА—27, ч. I, арт. 84, п. 5).

... Дывізіяная і карпусная артылерыя сканцэнтруе найбольш магутны агонь (магчыма большым лікам цяжкіх гармат, асколкі знарадаў якіх найбольш небяспечны для танкаў) па танках у той час, калі яны знаходзяцца ў больш кампактных масах або павольна рухаюцца:

а) пры заняцці імі выходнага палажэння для руху ў атаку;

б) калі яны праходзяць раёны, у якіх рух сыцішаецца;

в) калі яны вымушаны перастройвацца ў вузкія страі або змяняць інтэрвалы для праходу вузкіх, зручных для руху прастораў або перамагання перашкод.

У выпадку прарыву танкамі пярэдняга краю батэрэй і асобныя гарматы хутка выяжджаюць на загадзя падрыхтаваныя пазыцыі і вядуць агонь па раёнах, не занятых пяхотай, загадзя вызначаных і вывучаных... (ПС—29, арт. 280).

5. Барацьба броняпоездаў, авіяцыі і хімічных войскаў з танкамі.

Усе астатнія тэхнічныя сродкі падаўлення таксама знойдуць сабе ўжыванне ў барацьбе з танкамі:

а) броняпаязды і чыгуначныя батарэйныя выкарыстоўваюцца як рухомая артылерыя;

б) авіяцыя выкарыстоўваецца для бомбардыроўкі танкаў цяжкімі фугаснымі і хімічнымі бомбамі ў раёне збору і ў момант разгортвання;

в) хімічныя войскі могуць апырскваць танкі АМ і паслябляць такім чынам іх назіраньне і агонь.

Выведка павінна сваячасова выявіць сканцэнтраваньне танкаў і іх разгортваньне на выходным палажэньні; гэта дасягаецца падслухоўваньнем і работай самалётаў.

Пры выяўленьні танкавай атакі ўсе войскі неадкладна паведамляюцца аб гэтым, для чаго апрача звычайных сродкаў сувязі ўстанаўліваюцца асобныя сыгналы каляровымі ракетамі" (ПС—29, арт. 263).

VI. ВЫХАД З БОЮ.

„... Часьці стратэгічнай коньніцы і бронячасьці, калі яны ёсьць, выкарыстоўваюцца для ўдару ў флянг і тыл наступаючых калён праціўніка або для арганізацыі рухомай абароны на рубяжах, прыкрываючы адыход часьцей пяхоты..." (ПС—29, арт. 300).

VII. ДЕЙСТВЫ ТАНКАЎ У АСОБНЫХ УМОВАХ.

1. Зімой.

„... Танкі могуць быць выкарыстаны без дарог, калі лаваліся глыбіня сьнегу, але скорасьць іх значна зьмяншыцца..." (ПС—29, арт. 307).

2. У горах.

„... Бранявыя часьці (броняаўтамабілі і танкі) пры калёсных дарогах з посьпехам могуць быць выкарыстаны, але невялікімі часьцямі..." (ПС—29, арт. 312).

3. У лясох.

.... Бранявыя часьці могуць дзействаваць звычайна толькі па дарогах, а танкі—у дробным, разрэджаным лесе..." (ПС—29, арт. 321).

4. У пустынных стэпах.

.... Выкарыстоўваць танкавыя часьці цяжка з прычыны вялікай патрэбы ў гаручым на вялікіх адлегласьцях і цяжкасьці наладзіць забесьпячэньне іх..." (ПС—29, арт. 326).

5. У баі за населеныя пункты.

....Атаку ўнутры паселішча падтрымлівае агонь кулямётаў (пастаўленых на стрэхах і чардаках дамоў, асобных гармат, мінамётаў і гранатамётаў).

Вялікую дапамогу могуць аказаць бранявікі і танкі. Для аўладаньня выяўленымі ўнутры паселішча апорнымі пунктамі або асобнымі будынкамі, прыстасаванымі да абароны (рэдуіт), назначаюцца асобныя часьці, якім даюцца сапёры з падрыўнымі сродкамі, паасобныя гарматы, агнямёты, станкавыя кулямёты бранявікі і танкі..."

6. У баі ў горадзе.

Для абароны горада падзяляецца на сэктары, даручаемыя для абароны атрадам у саставе батальёну або роты з кулямётамі, бранявымі часьцямі, мінамётамі і артылерыяй для стральбы прамой наводкай.

... Даныя гарматы разьмяшчаюцца замаскіравана (для стральбы ўздоўж вуліц па бранявых часьцях праціўніка). Вуліцы карысна перакопваюць (супроць бронячасьцей праціўніка)" (ПС—29, арт. 339).

Вулічны бой вядзецца асобнымі атрадамі, якія дзейнічаюць кожны па адной вуліцы. Сіла атраду

ў залежнасці ад кірунку вуліцы і задачы—ад аднаго ўзвода пяхоты з кулямётамі, мінамётамі, броняаўтамабілямі або танкамі да адной роты з тымі самымі сродкамі і батальённымі і паасобнымі гарматамі палкавой артылерыі.

Дзействы атрадаў аб'яднаюцца ў межах батальёну, які ўзмацняецца пушачнай і гаўбічнай артылерыяй, мінамётамі, танкамі, броняаўтамабілямі, коньніцай для ахавання флянгаў (па суседніх вуліцах) і самакатчыкамі для сувязі..." (ПС—29, арт. 337).

VIII. МАРШЫ.

"... Артылерыя, не ўваходзячая ў састаў стралковых дывізіяў і карпусоў, бранявыя, інжынерныя і тэхнічныя часці, кавалерыйскія часці, матарызаваныя часці і г. д. звычайна рухаюцца паасобнымі калёнамі (эшалёнамі). Некаторыя з гэтых часцей могуць таксама ўваходзіць у састаў і вайсковых паходных калён, пры гэтым месца ў іх паходнай калёне вызначаецца ў залежнасці ад абстаноўкі..." (ПС—29, арт. 371).

IX. АХАВАНЬНЕ.

"... Авіягарду могуць ладавацца коньніца, бранявыя часці..." (ПС—29, арт. 392).

"Найбольш выгадным сродкам земнай выведкі ў выпадку небяспекі зьяўленьня матарызаваных часцей зьяўляецца высылка на 1—2 пераходы выведчых атрадаў у саставе: пяхоты на грузавікох са станкавымі кулямётамі і батальённымі пушкамі, бранявых часцей (лёгкіх танкаў), артылерыі на мэханічнай цязе, хімічных часцей для заражэньня вучасткаў дарог і сапёрных часцей для зруйнаваньня дарог і мастоў" (ПС—29, арт. 415).


"... Пры яўнай пагрозе наступленьня праціўніка на флянгу, калі нават няма паралельных дарог, буйныя

вайсковыя калёны ў кірунках, найбольш зручных для наступлення праціўніка, высылаюць бакавыя атрады, якія займаюць выгадныя для назірання і абароны пункты і прапускаюць калену, што імі ахоўваецца. Пры наяўнасці добрых папярочных дарог і для гэтае мэты з поспехам могуць быць выкарыстаны пяхота на аўтамабілях і коньніца з бранявымі часцямі..." (ПС—29, арт. 395).

"Сіла і стаў ар'ергарду вызначаюцца тымі самымі ўмовамі, што і авангард, з той тодыкі розніцай, што з прычыны асобных задач ар'ергарду і ўмоў яго барацьбы з праціўнікам (без падтрымання галоўных сіл) ар'ергард павінен быць узмоцнены:

а) вялікай колькасцю агнявых сродкаў (дальнябойнай і скорастрэльнай артылерыяй, бранявымі сродкамі, станкавымі кулямётамі)..." (ПС—29, арт. 402).

"... У вартавы атрад звычайна назначаецца ад узмоцненай роты да батальёну пяхоты з артылерыяй, коньніцай, бранясіламі" ... (ПС—29, арт. 445).




ЗЬ МЕСТ.

| Уступ | Стар. |
|--|-------|
| I. Асновы баявога ўжывання танкаў | 3 |
| 1. Баявыя ўласцівасці танкаў | 5 |
| 2. Задача танкаў | — |
| 3. Ужываньне танкаў | 6 |
| 4. Баявое разьмеркаваньне танкаў | 7 |
| 5. Падначаленасьць танкаў | 9 |
| II. Танкі ў сустрэчным баі | — |
| III. Танкі ў наступленьні на праціўніка, які абараняецца | 10 |
| 1. Агульныя палажэньні | — |
| а) Умовы посьпеху прарыву | — |
| б) Значэньне танкавых сродкаў пры арганізацыі прарыву | — |
| в) Уплыў танкавых сродкаў на характар артылерыйскай і інжынернай падрыхтоўкі прарыву | 12 |
| г) Роля танкаў у разьвіцьці прарыву | — |
| д) Час сканчэньня работы танкаў | — |
| 2. Арганізацыя танкавай атакі | — |
| 3. Работа танкаў у баі | 14 |
| 4. Узаемадзеяньне танкаў з пяхотай | 15 |
| 5. Узаемадзеяньне танкаў з артылерыяй | 20 |
| 6. Узаемадзеяньне танкаў з коньніцай | 21 |

| | |
|--|----|
| IV. Танкі ў прасьледваньні | 22 |
| V. Абарончы бой | 23 |
| 1. Удзел танку ў абарончым баі | — |
| 2. Арганізацыя процітанкавай абароны | — |
| а) Выбар мясцовасьці | — |
| б) Плян процібранявой абароны | 24 |
| в) Разьмяшчэньне пяхоты | — |
| г) Групоўка і пазыцыі артылерыі | — |
| д) Інжынэрная падрыхтоўка | 25 |
| е) Умовы правільнай арганізацыі процітанкавай абароны | 26 |
| 3. Барацьба пяхоты з танкамі | 27 |
| 4. Барацьба артылерыі з танкамі | 28 |
| 5. Барацьба броняпаяздоў, авіяцыі і хімічных войск з танкамі | 29 |
| VI. Выхад з бою | 30 |
| VII. Дзействы танкаў у асобных умовах | — |
| 1. Зімой | — |
| 2. У горах | — |
| 3. У лясох | 31 |
| 4. У пустынным стэпу | — |
| 5. У баі за населеныя пункты | — |
| 6. У баі ў горадзе | — |
| VIII. Маршы | 32 |
| IX. Ахаваньне | — |

1964 г.


Бел. аддзел
1994 г.



ЦАНА 20 кая.

Лекция
Библиотечка

293



В0000003 1 16274

